

---

## **Configuration automatique d'un compte Exchange sous Outlook (windows)**

**lundi 15 mai 2017**

---

Rennes, lundi 15 mai 2017

## **Mise en place**

### **Etape 1 :**

Panneau de configuration

### **Etape 2 :**

Ajout du nouveau compte e-mail

### **Etape 3 :**

Compte de messagerie

### **Etape 4 :**

Configuration de compte automatique

### **Etape 5 :**

Validation autodiscover

### **Etape 6 :**

Finalisation installation

## Etape 1 : Panneau de configuration


Pour commencer, rendez-vous dans le panneau de configuration de votre ordinateur.

Cliquez sur l'onglet "Courrier" ou "Courrier (32-bit)" qui se trouve généralement à cet endroit ou dans "Comptes et Protections des utilisateurs". Il vous est aussi possible d'y accéder depuis Outlook directement.

Cliquez ensuite sur "Comptes et messagerie".


Dans le panneau de configuration, pensez à sélectionner "afficher les petites icônes" afin de faire apparaître les icônes "Courrier" ou "Courrier (32-bit)".

Attention, pour Outlook 2007 la configuration automatique sera fonctionnelle uniquement si vous disposez au minimum de la version SP1 d'Outlook 2007.




## Etape 2 : Ajout du nouveau compte e-mail

Il faudra ensuite sélectionner le bouton "Nouveau" afin d'ajouter notre compte e-mail Exchange.



### Etape 3 : Compte de messagerie

Sélectionnez "Compte de messagerie" puis cliquez sur "Suivant".




#### **Etape 4 : Configuration de compte automatique**

Nom : le nom d'affichage dans Outlook

Adresse de messagerie : votre adresse e-mail complète


Mot de passe : le mot de passe choisi lors de la création de votre compte Exchange via votre espace client.



## Etape 5 : Validation autodiscover

Vous devez autoriser l'autodiscover à configurer les paramètres serveurs de votre compte Exchange.

Cliquez sur "Autoriser".



## Etape 6 : Finalisation installation

Votre compte doit à présent être configuré avec succès.

Lancez votre logiciel Outlook. Votre identifiant (Compte e-mail Exchange) ainsi que votre mot de passe vous sont demandés.

Une première synchronisation sera initiée avec les informations présentes sur le serveur Exchange une fois votre logiciel Outlook démarré.

